

Popis importního rozhraní

Rozhraní odpovídá specifikaci **Sreality verze 2.1.9**.

http://www.realbonus.cz/navody/sreality_2_1_9.pdf

Implementovány jsou funkce RPC: **getHash, login, logout, listSeller, addSeller, delSeller, addAdvert, delAdvert, listAdvert, listPhoto, addPhoto, delPhoto**.

URL RPC serveru pro testování: <http://testimport-sr.realbonus.cz/RPC.php>

SW key: testkey

RKid: 1

Heslo pro import: test

Pro zobrazení testovacích importů použijte <http://test.realbonus.cz>

Přihlášení do RB:

Login: import

Heslo: test

Ostré URL RPC serveru: <http://import-sr.realbonus.cz/RPC.php>

O ostrý SW key si zažádejte na emailu kontakt@realbonus.cz.

Odlišnosti od rozhraní Sreality:

Položku „furnished“ lze zasílat jako číselník:

0 => Nezařízeno

1 => Zařízeno

2 => Částečně zařízeno

3 => Možno zařídit

Nepovinné položky navíc:

Orientace [orientation]

1 => Sever

2 => Severovýchod

3 => Východ

4 => Jihovýchod

5 => Jih

6 => Jihozápad

7 => Západ

8 => Severozápad

Typ internetového připojení [internet_type]

1 => ADSL

2 => Kabelové

3 => Wi-Fi

4 => Jiné

Zdroj teplé vody [warm_water]

- 1 => karma
- 2 => kotel
- 3 => ústřední
- 4 => solární kolektor
- 5 => bojler
- 6 => jiný

Občanská vybavenost [facilities]

- 1 => Škola
- 2 => Školka
- 3 => Zdravotnická zařízení
- 4 => Pošta
- 5 => Supermarket
- 6 => Kompletní síť obchodů a služeb
- 7 => Restaurace
- 8 => Místní úřad
- 9 => Kulturní zařízení
- 10 => Koupaliště

Podporovaná měna jsou pouze CZK.

Registrace RK a jejich přihlašování probíhá na http://www.realbonus.cz/vstup_rk/

Po přihlášení RK v sekci importní údaje <http://www.realbonus.cz/import/> najdou své ID, zvolí si Realitní SW a nastaví heslo pro import.

Logo serveru ve vysokém rozlišení naleznete na http://www.realbonus.cz/img/realbonus_logo_b.jpg

V případě dalších dotazů se můžete obracet na tel. 602 656 702, nebo email kontakt@realbonus.cz.